




Anzeige der zu arbeitenden Stationen im DX Cluster Fenster von Ham Office

1. DX – Alarm wählen
2. Setup wählen
3. Suchbegriffe wählen
4. In einer freien Zeile (mein Beispiel Zeile 20) die Datei **KOMI.CSV** über kopieren, einfügen unverändert einfügen
5. Mi OK bestätigen
6. Die Frage (Mit geänderten Einstellungen neu verbinden) mit **JA** bestätigen
7. Der Spot sieht dann so aus
8. Alarmart wählen CW oder Stimme.





Name/QTH in Log einsetzen

Alt+F8 BNetzA Web-Optionen

HAM zu HAM

Einstellungen Zoom

DX Cluster

Call	QRG kHz	DXCC	Beam	@	Bemerkung	UTC	DX de
EA8DO	50110.0	EA8	222,7	L		14:42	W1OW -FN43
VA2RAC	21225.0	VE	303,6	L		14:57	KA1SYG -FN43
K2K	14315.0	K	295,1	L		14:43	KF4JDR -EM74
EG4RCH	14198.0	EA	216,1	L	SES. XV ANIVERSARIO RCH	14:44	EASITV -IM99
VE1RAC	28481.0	VE	294,4	L	CCC VE1*	14:44	VA3HDL -EN79
VY2DS	21259.8	VE	292,0	RAC		14:59	KA1SYG -FN43
MODXT/P	7155.0	G	283,7	GFF-0008		14:45	F5FL -JN16
RA0LMO	14145.0	RA-A'	36,3	L	TNX	14:45	RA4PBE -LO55
K2F	28390.0	K	295,1	L	Nice EU opening, too USB	14:46	WX3B -FN00
K2M	14283.0	K	295,1	L		14:46	W2ASD -FN22

160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 70 1 7 2

Trennen Int1 Int2 Cloud WSJT Liste: DX-Spots

Stop
 Karte
 Band
 Alarm-t

Top-Alarm Statistik Cmd
Löschen Setup Zoom

Setup DX-Alarm

allgemein
Einstellungen
Macros

Anzeige
Allgemein
DX: Band und Mode
Suchbegriffe
Schriften & Farben

Alarm
Alarmart
Meldungen
DX: Band und Mode

Alarmart

akustischer Alarm

keiner
 CW
 Stimme

akustischer Alarm nur bei: Suchbegriff

Wird kein akustischer Alarm ausgewählt, so erfolgt die Anzeige des Alarms durch eine besondere Farbgebung der Clustermeldung.